

Conversación con Gemini

Exported: 12/6/2026 12:08:56

Jordi H.

Has dicho el reproductor brave sigue reproduciendo el multimedia después de que haya presionado el botón de apagar pantalla de mi móvi

Gemini

Esto sucede porque Brave tiene una función específica para mantener el audio en segundo plano. Para desactivarlo

1. Toca los tres puntos (menú) en la esquina inferior o superior.
2. Ve a Configuración.
3. Busca la sección Multimedia.
4. Desactiva la opción Reproducción en segundo plano.

Si prefieres que se detenga al apagar la pantalla pero mantener otras funciones, asegúrate también de que no esté activado el modo "Ahorro de energía", que a veces altera el comportamiento de las aplicaciones multimedia

Jordi H.

Has dicho No encuentro esa configuración puede ser que mi versión no lo tenga

Gemini

Es muy posible. Brave ha reestructurado sus menús en las versiones más recientes y, dependiendo de si usas **Android** o **iOS (iPhone)**, la ruta exacta cambia bastante. Prueba con estas dos rutas alternativas según tu sistema operativo

Si usas Android

La configuración se ha movido dentro de los ajustes de los sitios web. Sigue estos pasos:

1. Abre los tres puntos y entra en Configuración.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Configuración avanzada y pulsa en Configuración de sitios (o Configuración de Shields y sitios)
3. Busca la opción Multimedia o entra directamente en la sección Sonido (a veces oculta bajo Contenido adicional)
4. Ahí deberías ver el interruptor de Reproducción de audio en segundo plano. Desactívalo.

Si usas iOS (iPhone)

En los dispositivos Apple, la gestión multimedia suele estar centralizada:

1. Entra en los tres puntos y ve a Configuración.
2. Busca un apartado llamado directamente Multimedia o Brave Leo / Media.
3. Verás la opción Habilitar audio en segundo plano. Apágala.

Un pequeño truco si no te aparece:

Si estás intentando detener un vídeo (por ejemplo, de YouTube), puedes pulsar los tres puntos del navegador y

marcar la casilla "**Sitio para computadora**" (versión de escritorio). Al cambiar el modo de visualización de la pestaña, la reproducción suele forzar las restricciones nativas del sistema operativo y detenerse al bloquear el móvil

Jordi H.

Has dicho Ge mirado en toda la configuración. En versiones anteriores lo encontré siempre y lo desactivé. Ahora no lo encuentro. Ayúdame

Gemini

Comprendo perfectamente la frustración. Las actualizaciones de los navegadores basados en Chromium a menudo reestructuran la interfaz y, en ocasiones, eliminan u ocultan opciones útiles que antes eran accesibles con un par de toques. Si la opción ha desaparecido por completo del menú estándar en tu versión actual, vamos a abordar el problema atacando desde capas más profundas, utilizando herramientas de configuración avanzada o directamente el sistema operativo

1. El menú oculto de desarrollo (`brave://flags`)

Brave, al igual que Chrome, tiene un menú de funciones experimentales y configuraciones ocultas donde a menudo se relegan opciones antiguas o en desarrollo

1. Abre Brave y en la barra de direcciones (donde escribes las URLs) escribe exactamente esto y presiona Enter: `brave://flags`
2. Verás una página con un buscador en la parte superior. Escribe la palabra `background` o `playback`.
3. Revisa si aparece alguna opción como `Background video playback`, `Media background` o `Audio focus`.
4. Si la encuentras, cambia el botón de `Default` a `Disabled`.
5. Te pedirá reiniciar el navegador (botón `Relaunch` en la parte inferior).

2. Forzar el cierre desde el Sistema Operativo (Recomendado para Android)

Si el navegador no te da la opción, puedes quitarle el privilegio de ejecutarse con la pantalla apagada gestionando su uso de batería. Esto "mata" el proceso multimedia en el momento en que bloqueas el teléfono

1. Sal de Brave y ve a la Configuración (Ajustes) de tu teléfono.
 2. Entra en Aplicaciones y busca Brave.
 3. Entra en el apartado de Batería (o Uso de batería).
 4. Cambia la configuración de Sin restricciones u Optimizado a Restringido.
- Nota: Esto obligará al sistema operativo a suspender la aplicación en cuanto apagues la pantalla o la pases a segundo plano, cortando el audio de raíz

3. Desactivar el permiso de "Imagen en imagen" (PiP)

En versiones recientes de Android, la transición a segundo plano a veces invoca un reproductor invisible o minimizado que mantiene el flujo de audio abierto

1. Ve a Configuración > Aplicaciones > Brave.
2. Busca la opción Imagen en imagen (o Picture-in-picture).
3. Desactiva el interruptor. Esto evitará que Brave intente mantener el reproductor activo fuera de la pantalla principal

Si utilizas iOS, el equivalente a la opción 2 es ir a **Ajustes > Brave** y desactivar **Actualizar en 2º plano**. Pruébalo y me comentas si alguna de estas vías logra domar la reproducción